

Bluetooth[®] USB-Sticks

Kompatible *Bluetooth* USB-Sticks

für **SUNNY EXPLORER**



Inhalt

Mit der Software Sunny Explorer der SMA Solar Technology AG können Sie Daten Ihrer PV-Anlage visualisieren und verwalten. Dazu benötigen Sie einen Computer mit *Bluetooth*[®] Wireless Technology.

Dieses Dokument nennt die Eigenschaften kompatibler *Bluetooth* USB-Sticks für Sunny Explorer. Wenn Sie bereits einen *Bluetooth* USB-Stick besitzen, können Sie die Eigenschaften wie folgt beschrieben prüfen.

1 Eigenschaften kompatibler *Bluetooth* USB-Sticks

Sunny Explorer unterstützt alle *Bluetooth* USB-Sticks, die einen der folgenden Treiber verwenden:

- Microsoft ab Service Pack 2
- Toshiba
- BlueSoleil
- Broadcom

Beispiele kompatibler *Bluetooth* USB-Sticks:

- Freetec *Bluetooth* Mini-USB-Adapter; *Bluetooth* 2.0; Class 1
- Hama Nano *Bluetooth* USB-Adapter Version 2.1+EDR; *Bluetooth* 2.0; Class 1

Bluetooth USB-Sticks von AVM werden nicht unterstützt.

Wenn Ihr *Bluetooth* USB-Stick hier nicht aufgeführt ist, können Sie prüfen, ob er einen der genannten Treiber verwendet. Die Treiber werden gelegentlich von Programmen als *Bluetooth* Stacks bezeichnet. Das folgende Kapitel beschreibt, wie Sie den Treiber Ihres *Bluetooth* USB-Sticks unter Windows XP, Windows Vista und Windows 7 ablesen.

2 Treiber ermitteln

2.1 Treiber unter Windows XP ermitteln

1. *Bluetooth* USB-Stick in Computer stecken.

Bluetooth Symbol wird in Task-Leiste angezeigt.



2. In Task-Leiste mit rechter Maustaste *Bluetooth* Symbol wählen und im Kontextmenü **Bluetooth-Einstellungen öffnen** wählen.

Fenster „Bluetooth-Geräte“ öffnet sich.

3. Registerkarte **Hardware** wählen.

4. Im Bereich „Geräte“ *Bluetooth* USB-Stick wählen und [*Eigenschaften*] wählen.

Fenster „Eigenschaften“ des *Bluetooth* USB-Sticks öffnet sich.

5. Registerkarte **Treiber** wählen und Treiberanbieter ablesen.



2.2 Treiber unter Windows Vista ermitteln

1. *Bluetooth* USB-Stick in Computer stecken.

Bluetooth Symbol wird in Task-Leiste angezeigt.



2. In Task-Leiste mit rechter Maustaste *Bluetooth* Symbol wählen und Kontextmenü **Bluetooth-Einstellungen öffnen** wählen.


Fenster „Bluetooth-Geräte“ öffnet sich.

3. Registerkarte **Hardware** wählen.

4. *Bluetooth* USB-Stick wählen (Doppelklick).

Fenster „Eigenschaften“ des *Bluetooth* USB-Sticks öffnet sich.

5. Registerkarte **Treiber** wählen und Treiberanbieter ablesen.



2.3 Treiber unter Windows 7 ermitteln

1. *Bluetooth* USB-Stick in Computer stecken.

Bluetooth Symbol wird in Task-Leiste angezeigt.



2. In Task-Leiste mit rechter Maustaste *Bluetooth* Symbol wählen und Kontextmenü **Einstellungen öffnen** wählen.

Fenster „Bluetooth-Einstellungen“ öffnet sich.

3. Registerkarte **Hardware** wählen.

4. *Bluetooth* USB-Stick wählen (Doppelklick).

Fenster „Eigenschaften“ des *Bluetooth* USB-Sticks öffnet sich.

5. Registerkarte **Treiber** wählen und Treiberanbieter ablesen.

